



Phần mềm nhắc chữ quay video

Hướng dẫn sử dụng – dán kịch bản, mở camera, đọc theo chữ chạy

luutanhainam.com/nhac-chu

Hỗ trợ: Zalo 0913 899 288

Phần mềm biến điện thoại thành máy nhắc chữ: dán kịch bản vào, bật camera trước, chữ chạy ngay dưới ống kính nên mắt anh chị vẫn nhìn vào người xem trong lúc đọc. Quay xong xem lại từng lần, ưng lần nào lưu lần đó vào máy. Không phải cài gì – mở bằng trình duyệt trên điện thoại hoặc máy tính.

Cần có

Điện thoại có camera trước (hoặc máy tính có webcam) và trình duyệt Chrome / Safari bản mới.

Dùng thử

7 ngày miễn phí trên mỗi máy.
Sau đó 99.000đ/tháng, một mã cho 1 máy tính + 1 điện thoại.

Video của anh chị

Video chỉ nằm trên máy của anh chị, không tải lên đâu cả. Kịch bản lưu trong trình duyệt.

1. Mở phần mềm và kích hoạt

2. Soạn kịch bản

3. Màn hình máy quay và chữ nhắc

4. Quay video

5. Xem lại và lưu video

6. Cài đặt

7. Bản quyền, gia hạn, remote

8. Lỗi hay gặp

1 Mở phần mềm và kích hoạt

1 Mở **Chrome** (Android, máy tính) hoặc **Safari** (iPhone), gõ địa chỉ **luutanhainam.com/nhac-chu**. Nhận link qua Zalo, Facebook thì bấm dấu ... góc trên → **Mở bằng trình duyệt**: trình duyệt bên trong các ứng dụng đó hay chặn camera và không lưu được video – phần mềm sẽ hiện khung vàng nhắc việc này (ảnh bên phải).

2 Lần đầu, phần mềm hiện màn **Nhập mã để bắt đầu quay**:

- Chưa có mã: bấm **Dùng thử 7 ngày miễn phí**.
- Đã mua: dán mã dạng **NC-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX** vào ô **Mã kích hoạt**, bấm **Kích hoạt**. Gõ chữ thường, có dấu cách cũng được.

3 Lần đầu vào, bảng **Hướng dẫn sử dụng** sáu bước tự mở. Xem lại bất cứ lúc nào bằng nút **?** ở góc trên.

4 Cho phần mềm ra màn hình chính như một ứng dụng: Android – Chrome, bấm : → **Thêm vào màn hình chính**; iPhone – Safari, bấm nút **Chia sẻ** → **Thêm vào MH chính**.

Nhắc Chữ

Phần mềm nhắc chữ quay video

Nhập mã để bắt đầu quay

Dán mã kích hoạt anh chị nhận qua Zalo, hoặc dùng thử miễn phí 7 ngày trên máy này.

Mã kích hoạt

NC-XXXX-XXXX-XXXX

Kích hoạt

hoặc

Dùng thử 7 ngày miễn phí

Mua mã 99.000đ/tháng: nhận Zalo **0913 899 288**. Mỗi mã dùng cho 1 máy tính và 1 điện thoại. [Xem chi tiết phần mềm](#)

Xem hướng dẫn sử dụng

Màn nhập mã / dùng thử

Nhắc Chữ

Phần mềm nhắc chữ quay video

Nhập mã để bắt đầu quay

Đang mở trong Zalo / Facebook

Trình duyệt bên trong Zalo, Facebook, Messenger hay chặn camera và không lưu được video. Bấm dấu ... góc trên → **Mở bằng trình duyệt** (Chrome hoặc Safari).

Chép đường link

Dán mã kích hoạt anh chị nhận qua Zalo, hoặc dùng thử miễn phí 7 ngày trên máy này.

Mã kích hoạt

NC-XXXX-XXXX-XXXX

Kích hoạt

hoặc

Dùng thử 7 ngày miễn phí

Mua mã 99.000đ/tháng: nhận Zalo **0913 899 288**. Mỗi mã dùng cho 1 máy tính và 1 điện thoại. [Xem chi tiết phần mềm](#)

Xem hướng dẫn sử dụng

Mở trong Zalo: phần mềm nhắc mở bằng Chrome/Safari



2 Soạn kịch bản


- 1 Bấm vào ô trống, **dán** hoặc gõ nội dung cần nói. Phần mềm tự lưu, không có nút Lưu.
- 2 Dòng trên ô cho biết kịch bản dài bao nhiêu **từ** và đọc hết mất khoảng bao lâu ở tốc độ đang chọn, ví dụ **106 từ · đọc ≈ 0:40 ở 160 từ/phút**. Video ngắn 45–60 giây thường vừa khoảng 120–160 từ.
- 3 Ghi chú cho mình như **[cười nhẹ]**, **[cầm sản phẩm lên]** thì viết trong **ngõặc vuông**: lúc quay hiện chữ nhỏ màu vàng, không tính vào số từ, không phải đọc.
- 4 Để **một dòng trống** giữa các đoạn — khi chữ chạy, chỗ ngắt đoạn là chỗ lấy hơi.
- 5 Nhiều bài: bấm **Kịch bản** để xem danh sách, bấm một bài để chuyển sang, **+ Kịch bản mới** để viết bài khác. Xóa: bấm biểu tượng thùng rác, bấm lần nữa vào chữ **Xóa?** để chắc chắn.

Kịch bản lưu ở đâu?


Trong trình duyệt của **máy đang dùng**. Viết trên máy tính thì mở điện thoại sẽ không thấy — muốn quay bằng điện thoại, dán kịch bản vào điện thoại (gửi qua Zalo cho mình rồi chép sang). Xóa dữ liệu trình duyệt là mất kịch bản: nên giữ bản gốc ở Zalo hoặc ghi chú.

Mẹo viết để nói không vấp

- **Câu ngắn, mỗi câu một ý**. Câu dài quá hai dòng là dễ hụt hơi giữa chừng.
- **Viết như đang nói với một người** — “anh chị”, “mình”, không dùng chữ văn viết như “nhằm”, “tuy nhiên”.
- **Đọc to một lượt trước khi quay**. Chỗ nào vấp khi đọc to thì sửa câu đó, đừng cố đọc cho quen.
- **Câu đầu là câu quan trọng nhất** — nói ngay điều người xem được lợi, đừng chào hỏi dài.



Trang kịch bản: số từ, thời gian đọc, nhãn bản quyền



Danh sách kịch bản



3 Màn hình máy quay và chữ nhắc


Bấm **• Mở máy quay**. Điện thoại hỏi quyền thì chọn **Cho phép** camera và micro (chỉ hỏi lần đầu). Camera trước bật lên, kịch bản hiện ở nửa trên màn hình – sát ống kính.

Chỗ trên màn hình	Dùng để
Tam giác vàng hai bên	Chỉ dòng đang đọc. Dòng đã đọc mờ đi phía trên.
Chạm vào chữ	Dừng / chạy tiếp chữ.
Vuốt chữ lên / xuống	Kéo tới / lùi lại để đọc lại đoạn trước.
- 160 từ/phút +	Chậm lại / nhanh lên mỗi lần 10 từ một phút – chỉnh được cả khi đang quay.
A- 34 A+	Chữ nhỏ lại / to lên.
⏮ Về đầu	Đưa chữ về câu đầu tiên.
▶ Chạy chữ	Cho chữ chạy để đọc thử, chưa ghi hình.
Góc trên	< quay lại trang kịch bản · dòng trạng thái + thanh mức tiếng · 📷 đổi camera trước/sau · ⚙ Cài đặt.

Chọn tốc độ vừa giọng

Bấm **Chạy chữ**, đọc to theo. Thấy mình phải đuổi theo chữ thì bấm **-**; chữ chờ mình lâu thì bấm **+**. Người mới thường hợp **130–160 từ/phút**. Để chữ chậm hơn mình nghĩ một chút: chữ chờ mình, mình không đuổi theo chữ.

Đặt điện thoại ngang tầm mắt, cách mặt khoảng một sải tay. Muốn mắt ít đảo qua lại thì thu hẹp **Độ rộng dòng chữ** trong Cài đặt.



Máy quay sẵn sàng, chữ nhắc sát ống kính



Quay, xem lại và lưu video


Quay nhiều lần, giữ lần ưng nhất

luutanhainam.com/nhac-chu


Hỗ trợ: Zalo 0913 899 288

4 Quay video

- 1 Bấm **nút đỏ**. Màn hình đếm **3 - 2 - 1** để anh chị kịp nhìn vào ống kính (đổi 0/3/5 giây trong Cài đặt). Muốn huỷ thì bấm nút đỏ lần nữa trong lúc đếm.
- 2 Hết đếm là bắt đầu ghi và chữ tự chạy. Góc trên có **chấm đỏ nhấp nháy + đồng hồ**, bên cạnh là **thanh mức tiếng**: nói mà thanh nháy là micro đang thu.
- 3 Hiện dòng vàng **“Không nghe thấy tiếng – kiểm tra micro”** là 5 giây liên micro không thu được gì: dừng lại xem micro có bị che, micro cài áo đã cắm chặt chưa. Quay xong mà bản đó gần như im, màn xem lại cũng báo để quay lại ngay.
- 4 Vấp giữa chừng: không cần dừng quay. Chạm chữ để dừng chữ, vuốt lùi lại đầu câu, hít một hơi, chạm cho chữ chạy rồi nói lại – lúc dựng chỉ cần cắt đoạn vấp.
- 5 Nói xong bấm **nút đỏ** để dừng. Chữ chạy hết kịch bản thì dừng ở chữ **HẾT**, máy vẫn ghi tới khi anh chị bấm dừng.



Đếm ngược 3 giây



Đang quay: đồng hồ, thanh tiếng, chữ chạy


5 Xem lại và lưu video

Dừng quay là video hiện ngay để xem lại, kèm độ dài, dung lượng và định dạng (thường là **MP4**).

Máy	Cách lưu vào máy
Android	Bấm Lưu video về máy → video vào thư mục Tải xuống (Download) , mở bằng ứng dụng Ảnh / Thư viện / Files.
iPhone	Bấm Chia sẻ / Lưu vào Ảnh → chọn Lưu video → video vào ứng dụng Ảnh.
Máy tính	Bấm Lưu video về máy → tệp vào thư mục Tải xuống.

- Chưa ưng: bấm **Quay lần nữa**. Các bản đã quay vẫn giữ – xem lại ở biểu tượng **phim** góc trên máy quay (số đỏ = số bản chưa lưu).
- Bấm **Xóa bản này** hai lần để bỏ bản hỏng.

Video chỉ nằm tạm trong trình duyệt tới khi anh chị bấm lưu. Đóng trang, tải lại trang hay tắt trình duyệt trước khi lưu là mất bản quay đó.



Xem lại và lưu



6 Cài đặt

Cài đặt được giữ lại cho lần sau. Các mục về **chữ nhắc** chỉnh được cả khi đang quay; **chất lượng** và **micro** thì chỉnh trước khi bấm quay.

Mục	Tác dụng
Độ rộng dòng chữ	Hẹp lại thì mất ít đảo, trông như đang nhìn thẳng ống kính.
Chiều cao khung chữ	Khung chữ chiếm bao nhiêu phần màn hình.
Độ tối nền sau chữ	Tối hơn cho chữ dễ đọc khi quay chỗ sáng. Chỉ để đọc, video quay ra không bị tối.
Căn chữ · Lật ngược chữ	Căn trái/giữa. Lật ngược khi đặt điện thoại dưới kính nhắc chữ.
Đếm ngược · Chất lượng	0 / 3 / 5 giây · 720p (tệp nhẹ) hoặc 1080p (nét hơn).
Khung xem trước	“Vừa khung” hiện đúng toàn bộ hình sẽ được ghi.
Lưới căn bố cục	Lưới 3×3 để đặt mặt cho cân.
Micro · Lọc ồn	Chọn micro (điện thoại, cài áo, Bluetooth). “Lọc ồn của điện thoại” nên để bật (mặc định) cho micro thu rõ, đều tiếng; chỉ tắt khi dùng micro cài áo tốt.
Toàn màn hình	Ẩn thanh địa chỉ cho khung quay rộng hơn (iPhone không có – dùng “Thêm vào MH chính”).
Chữ chạy theo giọng nói	Thử nghiệm. Nói tới đâu chữ chạy tới đó. Một số máy Android bật lên có thể làm video mất tiếng – quay thử 10 giây, nghe lại rồi mới dùng.



Cài đặt – phần chữ nhắc



Cài đặt – phần máy quay




Nút ? – hướng dẫn nhanh ngay trong phần mềm



7 Bản quyền, gia hạn, remote Bluetooth

- Nhấn góc phải trang kịch bản cho biết **còn bao nhiêu ngày** (dùng thử hoặc bản quyền). Bấm vào nhãn để xem chi tiết.
- Mỗi mã dùng cho **1 máy tính + 1 điện thoại**. Đổi máy thì nhấn Zalo để gỡ máy cũ.
- Gia hạn **99.000đ/tháng**: chuyển khoản, nhấn Zalo **0913 899 288** kèm mã, rồi bấm nhãn → **Kiểm tra lại**. Có mã mới thì bấm **Nhập mã**.
- Mất mạng vẫn dùng được tối đa 5 ngày kể từ lần kiểm tra gần nhất.
- Remote Bluetooth / bàn phím: **Space** hoặc **Enter** dừng/chạy chữ · **R** quay/dừng · **↑ ↓** nhanh/chậm · **PgUp PgDn** lùi/tiến một đoạn.



Bảng Bản quyền

8 Lỗi hay gặp

Gặp chuyện gì	Làm thế này
“Chưa được cấp quyền camera và micro”	Bấm biểu tượng ổ khoá (hoặc “aA”) cạnh thanh địa chỉ → Quyền trang web → cho phép Camera và Micro → bấm Thử lại .
“Camera đang bận”	Tắt Zalo, Messenger hay ứng dụng Camera đang gọi/quay, rồi bấm Thử lại.
Mở trong Zalo / Facebook	Bấm ... → Mở bằng trình duyệt (Chrome/Safari), hoặc bấm Chép đường link rồi dán vào Chrome/Safari.
Micro không nhận / video không có tiếng	Nói thử, xem thanh mức tiếng có nhảy. Tắt cuộc gọi, Zalo đang dùng micro; tháo tai nghe Bluetooth hoặc chọn micro khác; bật “Lọc ồn của điện thoại”. iPhone: Cài đặt → Safari → Micro → Cho phép.
“Mã đã dùng đủ trên một ... khác”	Mã đang dùng ở máy khác cùng loại (điện thoại / máy tính). Nhấn Zalo 0913 899 288 để gỡ máy cũ.
Lỗi đóng trang chưa lưu	Bản quay đó không lấy lại được – quay lại, nhớ bấm Lưu trước khi thoát.



Chưa cho phép camera

Làm theo mà vẫn vướng: chụp màn hình gửi Zalo **0913 899 288**, tôi chỉ tiếp. Mua mã hoặc gia hạn 99.000đ/tháng cũng nhấn số này.